

Cente Technical Information

発行番号	102-0021	Rev	第1版	発行日	2022/10/17
題名	fcloseでエラーが発生すると必ずエラーコードが-1になる不具合について				
情報分類	技術情報				
適用製品	・Cente Compact FileSystem Ver2.00				
影響API	fclose				
関連資料	なし				

【現象】

fclose内にてエラーが発生した場合、必ずエラーコードが-1になります。

【原因】

fclose内の戻り値は0か-1が返却され、エラーコードはFSYSERに格納されますが、fclose内でコールしているfflush()の戻り値を、FSYSERに上書きしてしまっていました。

その為、fflush()の戻り値がエラーコードとして戻されてしまいます。

■プログラム修正による回避方法

修正方法につきましては、弊社サポートまでお問い合わせ下さい。

以上